

Såning af bakkesvingel

FrøavlsINFO nr. 2, 2019

- **Nyudlæg i ærter eller vårbyg**
- **Udlægget spirer bedst og hurtigst, når jorden er varmet lidt op**
- **Udlægget bliver bedst hvis både vårbyg og bakkesvingel bliver sået på dobbelt rækkeafstand**

Udlæg af bakkesvingel

Bakkesvingel lykkes bedst på lermuldede jorder, men kan også dyrkes på de lidt lettere jordtyper. Humusjorder er ikke egnede.

Et godt resultat starter med etableringen

Udlæg i foråret kan ske i vårbyg eller i ærter. Frøvægten af bakkesvingel er lav, og en fornuftig markspiring forudsætter at såbedet er perfekt. Den normale udsædsmængde er 6-8 kg udsæd pr. ha, afhængig af såbedets beskaffenhed. Sådybden bør ikke overstige 1-2 cm. Et plantetal på 100-125 pr. m² er optimalt.

Såning af frøet skal ske straks efter eller sammen med såning af dæksæden, mens der er jordfugtighed. Vi anbefaler at så udlægget, når jorden er blevet varmet lidt op, og tromle straks efter såning så såbedets kapillære effekt sikrer fugtighed til frøet.

Når fremspiringen sker hurtigt, er der en bedre balance i udviklingen mellem dæksæd og udlæg, så ukrudtet ikke får et forspring.

Med venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF

Udlæg i ærter

Udlæg af bakkesvingel i ærter er normalt en god udlægsmetode, der sikrer, at udlægget opnår en god udvikling.

Ved udlæg i ærter skal der sås 55-60 planter pr. m² af ærterne. Såning af bakkesvingel med frøsåkasse kan udmærket praktiseres, hvis det bliver efterfulgt af en tromling. Det er vigtigt at passe på sådybden af frøet, idet ærter ofte sås efter en dyb opharvning.

Udlæg i vårbyg

Bakkesvingel er meget spinkel, så byggen må ikke blive for kraftig en konkurrent. Vælg en stråstiv vårbyg (maltbyg) med lav tendens til aks- og strå nedknækning.

Se evt. mere om sorterens egenskaber på www.sortinfo.dk.

Udsædsmængden i vårbyg reguleres ned til ca. 200-225 pl. pr. m², eller ca. 20 pct. under normal udsædsmængde. Det er desuden vigtigt at reducere kvælstofmængden til byggen og vækstregulere efter behov, så lejesæd og aksnedknækning forebygges.

Rækkeafstand og såudstyr

Såning af både dæksæd og frø på dobbelt rækkeafstand er en nødvendighed ved udlæg i vårbyg. Denne metode giver kraftige udlægsmarker, der kan yde optimalt allerede i første frøår.